
AMSTRAD
CPC 464,6128

THE ADVANCED **ART STUDIO**



MANUEL

DE L'UTILISATEUR

LOGICIEL DITRIBUE PAR:

JESSICO
BP 693

06012 NICE CEDEX



THE ADVANCED OCP ART STUDIO

COMMENT CHARGER ADVANCED ART STUDIO

Remettez en marche votre CPC 6128 en appuyant sur les touches CONTROL ? SHIFT et ESC en même temps. Introduisez la disquette ADVANCED ART STUDIO dans le lecteur (Face A) et entrez la commande RUN "STUDIO."

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Avant d'utiliser ADVANCED ART STUDIO, nous vous recommandons de lire l'introduction suivante, qui donne des indications sur les bases du programme et la manière de le contrôler. Ceci vous permettra de commencer à utiliser votre copie d'ADVANCED ART STUDIO. Découvrez ce logiciel à votre propre rythme, dans le but de mieux maîtriser sa structure et son fonctionnement. Ne craignez pas les premières tentatives. Lisez le reste du manuel pour éclaircir certains points spécifiques et pour référence. On ne s'attend pas à ce que vous lisiez ce livret d'une traite avant d'utiliser le programme pour la première fois.

INTRODUCTION

ADVANCED ART STUDIO a été créé selon les concepts "fenêtres – icônes – souris extension graphique" découverts par Xeros à PALO ALTO et popularisé par Apple grâce aux ordinateurs Lisa et Macintosh. L'idée directrice de ces développements est qu'un programme doit être facile d'accès pour un débutant, doit afficher toutes les informations nécessaires à l'écran, et ne pas comporter d'entrée sur le clavier trop compliqué. C'est pourquoi les commandes de ce logiciel sont obtenues simplement en "pointant" les options sur le Menu écran.

Quand vous mettez ADVANCED ART STUDIO en marche pour la première fois, la Page-Ecran apparaîtra libre avec en haut un "Menu" bleu et blanc et une petite flèche noire au centre. Cette dernière (connue sous le nom de "curseur") est la clef de tout le programme. On peut la contrôler à l'aide des touches (-curseur) fléchées : ainsi appuyez sur la touche fléchée vers la gauche déplace le curseur vers la gauche, la flèche vers le haut le fait apparaître plus haut, etc.... Il est aussi possible de contrôler cet indicateur en utilisant le joystick ou la souris, mais nous reviendrons sur ce point ultérieurement. Le déplacement du curseur peut être considéré comme "intelligent" dans le sens où plus vous appuyez longtemps sur la touche, plus le mouvement s'accélère.

La barre Menu en haut de l'écran contient un certain nombre de cases séparées avec des titres dans chacune d'elle. Si vous déplacez le curseur jusqu'à l'une des cases, et si vous appuyez sur la barre Espace (désormais nommée touche "Sélectionne"), alors un Menu secondaire apparaîtra à l'écran. Il comportera plusieurs entrées ou "options" qui peuvent mener à d'autres Sous-Menus, ou permettre d'exécuter certaines actions ou commandes. Vous pourrez choisir une option en plaçant le curseur au dessus (elle se trouvera ainsi "allumée" si elle est disponible), il vous faudra aussi appuyer sur la touche "Sélectionne". Ce procédé s'appelle "Cliquer" une option. Si l'option est une commande, généralement le Menu "Roulant" disparaît et le curseur-flèche se change en une petite icône semblable à la commande sélectionnée. Prenons l'exemple d'un pinceau pour peindre l'écran. Dans ce cas ci, l'icône sert à rappeler le "Mode" en cours. Ce nouveau type de curseur peut être déplacé à travers l'écran en utilisant exactement les mêmes contrôles que pour le curseur-flèche étudié précédemment. Ainsi par exemple, une fois placé sur l'icône "Pinceau", appuyez sur "Sélectionne" vous permettra de peindre des pixels (points) sur l'écran.

Si une option du Menu "Roulant" a pu être allumée par le curseur placé au dessus alors elle sera disponible. Des options de certains Menus pourront être ainsi validées seulement dans certaines conditions. Nous pouvons prendre l'exemple de l'option dans le Menu d'impression qui consiste à imprimer une partie de l'écran sur une imprimante matricielle par points. Cette option ne pourra être validée (ou "Allumée")

Que si une fenêtre a été préalablement définie avant d'actionner le Menu d'impression.

Certains Menus contiennent des options qui ne sont pas des commandes et qui ne donnent pas accès à des Sous-Menus. Ces dispositifs sont connus sous le nom d'indicateurs ou d'interrupteurs qui peuvent être réglé dans deux positions : marche ou arrêt. Ces systèmes modifient le fonctionnement d'autres options dans le même Menu. Ainsi par exemple il y a un commutateur dans le Menu Texte qui contrôle si les caractères vont être imprimés inclinés ou droits. La position "Marche" est représentée par un / et la position "arrêt" par une croix. Un interrupteur peut être basculé en positionnant le curseur dessus et en appuyant sur "Sélectionne".

Un Menu présente souvent deux ou trois façon d'exécuter une opération. Il y a ainsi trois dimensions de caractères pouvant être imprimé : "Hauteur Normale", "Double Hauteur", "Triple Hauteur" celles-ci sont représentées par trois options différentes dans le Menu Texte : seulement l'une d'entre elles est marquée d'une coche, les autres restent sans inscriptions. La coche indique la hauteur disponible .celle-ci peut être choisie en plaçant le curseur sur l'une des options non-désignées et en appuyant sur "Sélectionne".

Une page écran CPC6128 contient 25 "Lignes", mais la Barre-Menu occupe 3 d'entre-elles en permanence. Vous pourriez penser que vos créations géographiques vont se trouver limitées à 22 lignes. Cependant il n'en est rien. Les deux cases fléchées dans la Barre-Menu vous permettent de faire défiler la partie visible de l'écran jusqu'à 25 lignes. Si vous cliquez l'une des cases fléchées, la Page-Ecran, "Descendra" d'une ligne si vous la cliquez trois fois elle apparaîtra entièrement.

Vous pouvez enlever ou annuler un Menu actionné par erreur simplement en sortant le curseur de cette zone et en appuyant sur "Sélectionne".

ADVANCED ART STUDIO bénéficie des trois modes écran disponible sur le CPC6128. Le nombre d'encre et de pixels varie suivant chacun des trois modes (un "pixel" est un point unique sur l'écran, le plus petit élément d'une image).

- En mode 0, seize couleurs sont disponibles avec une résolution de 160 pixels horizontaux multipliés par 200 pixels verticaux.
- En mode 1, quatre couleurs sont disponibles avec une résolution de 320 pixels horizontaux multipliés par 200 pixels verticaux.
- En mode 2, deux couleurs sont disponibles avec une résolution de 640 pixels horizontaux multipliés par 200 pixels verticaux.

En mode 1, les pixels sont carrés, en mode 0 ils sont deux fois plus larges, et en mode 2 ils sont moitié moins larges.

Notez que vous pouvez combiner la touche SHIFT avec les touches directionnelles (touches curseur) pour diriger un seul pixel à la fois avec le curseur.

Le reste de ce manuel est divisé en plusieurs parties, chacune d'elles traitant d'une des options du Menu principal. Ces chapitres se suivent logiquement comme dans le Menu et se lisent de gauche à droite puis de haut en bas.

IMPRESSION

Ce Menu vous permet de faire une copie d'écran ou "mise en réserve" (dump) dans le jargon informatique de votre dessin terminé (une Page-Ecran complète ou seulement une partie) sur une imprimante matricielle pouvant éditer des graphismes. Des facteurs de multiplication adaptables aux plans horizontaux comme verticaux permettent d'obtenir différentes dimensions se sorties d'impression.

Le plan horizontal ou échelle X correspond au nombre de points sur le papier d'impression pour un pixel sur l'écran. Le plan vertical ou échelle Y est en rapport avec le nombre de points sur le papier pour un pixel sur l'écran.

Prenons un exemple : si une échelle X a été réglée sur 2 et une échelle Y sur 4, chaque pixel sur l'écran sera représenté par un bloc de 2 X 4 points sur le papier.

Vous pourrez constater que les dimensions réelles des points imprimés varient d'une imprimante à l'autre. Expérimenter sera nécessaire pour découvrir le meilleur "rapport d'aspect" sur une imprimante, de sorte que les cercles sur l'écran apparaissent bien comme des cercles une fois imprimés et non pas comme des ellipses.

Une Page-Ecran entière peut être imprimée en sélectionnant l'option "imprimer l'écran" ("DUMP SCREEN). Ou une partie de l'écran en validant l'option "imprimer une fenêtre" (DUMP WINDOW). Cette dernière nécessite qu'une fenêtre soit définie avant l'affichage du Menu d'impression (Print Menu) – voir la partie suivante sur les fenêtres.

Vous ne pouvez pas toujours obtenir toutes les dimensions de sorties d'impression avec votre imprimante personnelle – cela dépend du nombre total de points que l'imprimante est capable de d'aligner sur une page. Si une dimension particulière de copie d'écran est disponible, l'option "imprimer l'écran" ou l'option "imprimer la fenêtre" du Menu d'impression sera validée quand le curseur se positionnera dessus. Si elle n'est pas allumée, alors vous devrez essayer une plus petite échelle X, ou mettre l'interrupteur "incliné" en marche (voir ci-dessous).

Veuillez noter que pour une copie de l'écran en Mode 2, il faut au moins 640 points sur une page, ou alors un mode "incliné" sera nécessaire.

ADVANCED ART STUDIO utilise des pointillés – des dispositions de points à densité variable – pour représenter les différentes couleurs sur l'écran CPC6128. Avec de petites impressions, les pointillés pour certaines couleurs seront inévitablement reproduits, par conséquent, il vous faudra le plus souvent rechercher une mise en réserve sur votre imprimante aussi vaste que possible afin d'obtenir une différenciation optimale des couleurs. Si cela ne s'avère pas réalisable, vous devrez alors choisir sur la palette des couleurs distantes les unes des autres.

A chaque fois qu'un pixel est communiqué à l'imprimante, il est répercuté sur l'écran. Une impression peut être interrompue à n'importe quel moment en appuyant sur la touche ESC. Notez qu'il se peut que vous deviez remettre en marche votre imprimante (éteignez-la et rallumez-la), si vous l'arrêtez au beau milieu d'une ligne d'impression.

La plupart des imprimantes matricielle capables d'aligner des graphismes fonctionnent sur deux modes différents de graphismes connus sous le nom de densité simple et densité double. La résolution dans ce dernier mode est généralement plus importante que dans le premier, c'est-à-dire que d'avantages de points peuvent être imprimés sur une page. Vous pouvez passer d'un de ces deux modes à l'autre à partir du Menu d'impression.

FICHER

ADVANCED ART STUDIO est conçu pour les disquettes de stockages et de récupération des images (connues sous le nom de "fichiers"). Il peut conserver un catalogue basé sur RAM, c'est-à-dire un catalogue restant constamment stocké en mémoire, auquel on peut avoir accès et qui s'affiche sans devoir à chaque fois lire le disc. Pour créer le catalogue sur disquette, déplacez le curseur jusqu'à la case et mettez-le sur "Catalogue disc" et appuyez sur "Sélectionne". Le moteur du lecteur se mettra en marche, et après quelques secondes des informations rempliront la grande case blanche en haut à gauche. En haut de la case apparaissent les kilobytes indiquant l'espace libre sur la disquette, et en-dessous, une liste des noms de fichiers (en supposant que vous disposiez d'une disquette avec des fichiers d'images).

Vous remarquerez sans doute que certains fichiers sur la disquette apparaissent dans le catalogue RAM – en particulier les fichiers dont les noms comportent l'extension .SCR (pour "écran") – bien que cette dernière ne soit pas affichée à l'écran dans le Menu Fichier. Ceux-ci peuvent être validés en plaçant le curseur sur leur noms et en appuyant sur "Sélectionne". Un fichier validé peut être sauvegardé, chargé, fusionné, ou effacé en plaçant le curseur à côté de l'opération désirée, puis appuyant à nouveau sur "Sélectionne" il s'agit là d'un mode de traitement beaucoup plus pratique et séduisant que l'entrée des commandes et des noms de fichiers au clavier.

La capacité totale du catalogue RAM est de 56 entrées. Bien que seulement 10 puissent

Apparaître à la fois. Cependant les cases fléchées vers le haut et vers le bas vous permettent de faire défiler entièrement le catalogue pour retrouver une entrée en particulier. La boîte avec des rangées de symboles carrés (le symbole “maison”) vous ramène au début du catalogue, et la barre entre les deux les deux cases fléchées indique la partie du catalogue actuellement affichée.

Un nom de fichier peut être entré au clavier quand un fichier a été sauvegardé pour la première fois et par conséquent n’apparaît pas dans le catalogue RAM) en déplaçant le curseur jusqu’à la case marquée. Entrée le nom du fichier (enter filename) puis appuyez sur “Sélectionne“. Une instruction apparaîtra vous demandant d’entrer un nom de fichier. Tapez celui-ci (jusqu’à huit caractères) puis appuyez sur ENTER (poussez ENTER alors qu’on se trouve sur une ligne vierge interrompt l’opération). En fait vous n’avez pas à taper l’extension du type de fichier quand vous sauvegarderez un fichier, elle sera automatiquement annexée (bien que l’extension par défaut puisse être modifiée si nécessaire). Si aucun lecteur n’a été spécifié (A ou B), lecteur habituel sera utilisé allumé en haut du Menu Fichier). Il est possible de charger des fichiers qui n’ont pas été affichés au catalogue RAM s’ils ne sont pas du bon type de fichier en entrant les noms des fichiers “manuellement“.

Un fichier peut être “fusionné“ avec le contenu actuel de l’écran, un procédé au cours duquel des couples de pixels sont combinés pour créer une image composite. Cette opération se fait de la même façon qu’au moment du fusionnement d’une fenêtre c’est-à-dire en tenant compte des encres exclues et protégées et du mode de fusion en cours. Reportez vous au Menu Fenêtre. Vous remarquerez que les palettes ne sont pas fusionnées (voir ci-dessous).

Un fichier peut être effacé d’une disquette en le mettant en évidence dans le catalogue RAM ou en entrant son nom manuellement, puis en cliquant la case à côté de l’option “effacer fichier“ (Erase File). Le catalogue de la disquette est ensuite immédiatement reconstitué de façon à ce que la proportion d’espace libre reste exacte.

Notez que les fichiers peuvent être sauvegardés ou chargés tout d’abord en cliquant les cases de sauvegarde ou de chargement puis en validant le nom du fichier. Ce procédé est vivement recommandé car il évite tout risque de sauvegarde d’un fichier alors qu’on a l’intention de le charger et vice et versa. On peut “éteindre“ un nom de fichier déjà validé en le sélectionnant une deuxième fois.

Pour conserver un enregistrement complet d’une image achevée, il faut sauvegarder la palette en cours d’utilisation à côté du contenu actuel de l’écran (voir la partie concernant le Menu Palette pour une description de la palette). Pour cette opération, mettez simplement l’interrupteur “Palette“, tout en haut à droite du Menu Fichier sur marche (on) avant de sauvegarder la Page-Ecran. La palette sera alors sauvegardée comme un seul fichier portant le même Préfixe que le fichier de l’écran mais avec l’extension PAL. Ainsi par exemple, si vous avez sauvegardé une Page-Ecran avec l’interrupteur de palette sur marche en utilisant le nom IMAGE, votre disquette comprendrait alors les fichiers IMAGE.SCR et IMAGE.PAL.

Le mode écran en cours peut aussi être sauvegardé sur le fichier palette, et lorsqu’une Page-Ecran et sa palette sont rechargés sur ADVANCED ART STUDIO, le programme revient automatiquement au mode correct. Charger un fichier avec l’interrupteur palette sur arrêt (OFF) ne changera ni le mode écran ni la palette alors utilisée. D’autre part, si vous effacez un fichier écran avec l’interrupteur palette sur marche, cela annulera également le fichier palette qui lui est associé (s’il existe).

Les images peuvent être condensées au moment de leur sauvegarde, en utilisant une technique connue sous le nom de condensation “RUN-LENGH“. Un fichier condensé sera habituellement réduit d’un tiers (cela dépend du nombre de détails sur l’image), permettant ainsi de reproduire 40 à 50 % en plus de graphisme sur une disquette. Pour condenser une image, basculez l’interrupteur “condenser“ (compress) situé en haut à droite de l’écran sur marche avant de sauvegarder. Notez que vous n’avez pas besoin de mettre l’interrupteur quand vous recharger une image condensée car le fichier aura été sauvegardé afin de pouvoir être reconnu.

ADVANCED ART STUDIO a été conçu pour un lecteur de disquette supplémentaire FDI qui peut être connecté au CPC6128. Pour cataloguer un disc dans le deuxième

lecteur, cliquez la case “B” en haut du Menu Fichier, puis cliquez la case “Catalogue disc” l’espace disponible sur la disquette dans le lecteur “B” sera affiché en-dessous de celui pour le disc “A”. Le catalogue RAM contiendra des fichiers des deux disquettes, le code du drive précédent le nom du fichier concerné. Par conséquent, quand un fichier validé et sauvegardé ou chargé ADVANCED ART STUDIO sait quel lecteur utiliser.

Veillez noter que ADVANCED ART STUDIO chargera seulement des fichiers en mode binaire et ne chargera pas un fichier écran si la longueur excède 16384 (4000 hex) octets. Ce logiciel offre des modèles de graphismes. Si vous chargez une Page-Ecran sur ADVANCED ART STUDIO qui a été conçue à partir d’un autre système de création graphique ou à partir du BASIC, alors l’offset devra être égal à zéro, c’est-à-dire qu’il ne devra pas y avoir eu de défilement de l’écran.

Les catégories SRN et PIC sont également identifiées par ADVANCED ART STUDIO et apparaîtront dans le catalogue RAM. Seul les fichiers USER 0 seront affichés, mais les fichiers peuvent être sauvegardés ou chargés dans d’autres USERS en incluant un numéro d’utilisateur dans le nom de fichier entré manuellement.

Etant donné que le système d’exploitation de disquette maintient automatiquement une sauvegarde de sécurité (avec l’extension de catégorie BAK). Quand on écrit un fichier sur une disquette déjà presque pleine, il peut être nécessaire d’effacer la version précédente avant de sauvegarder la nouvelle version.

Des Menus Fichiers identiques sont utilisés pour charger et sauvegarder des jeux de caractères, des modèles et des fenêtres (voir ci-dessous). Bien entendu dans ces Menus, un jeu de caractères, un modèle, ou des fichiers-fenêtre uniquement peuvent être respectivement affichés dans le catalogue RAM. Notez que vous n’êtes pas obligé de cataloguer une disquette séparément dans chaque Menu Fichier : les catalogues pour les uns et les autres sont automatiquement remis à jour (puisque seulement un catalogue RAM est réservé à un usage interne). La palette actuelle peut être sauvegardée avec des modèles et des fichiers-fenêtres, mais sans fichiers de caractères. Les fichiers-fenêtres peuvent aussi être condensées, contrairement aux modèles et aux fichiers de caractères.

Les images que vous avez créées avec ADVANCED ART STUDIO (elles ne doivent pas avoir été condensées) peuvent être rechargées à partir du BASIC avec les commandes suivantes.

MODE 0 : CHARGER “picture.scr”, & C000 pour l’écran en mode 0 ou

MODE 1 : CHARGER “picture.scr”, & C000 pour l’écran en mode 1 ou

MODE 2 : CHARGER “picture.scr”, & C000 pour l’écran en mode 2.

LA PALETTE

La palette est l’une des caractéristiques les plus intéressantes de l’Amstrad CPC 6128.

Un total de 27 couleurs peut être affiché par le processeur vidéo de la machine, mais toutes ces couleurs ne peuvent apparaître en même temps sur l’écran (en fait un maximum de seize couleurs en mode 0, quatre couleurs en mode 1, et deux couleurs en mode 2). Au lieu de faire référence à des couleurs au moment du travail sur l’écran, nous parlerons “d’encres”. Il ne s’agit pas de couleurs matérielles, mais plutôt de couleurs “logiques”. . chaque encre est en étroite relation avec les couleurs disponibles (à n’importe quel moment), mais ces liens ne sont pas constants. Si vous changez les relations, cela changera en effet les couleurs apparaissant sur l’écran. Le Menu couleurs de palette vous permet d’établir les liens avec les couleurs que vous voulez.

Le Menu contient plusieurs barres “à scrolling” verticales, chacune avec des graduations représentant les 27 couleurs disponibles sur le CPC 6128. l’indicateur dans chacune des barres de Menus déroulants indique la couleur choisi pour celle-ci. Les indicateurs peuvent être déplacés de haut en bas dans les barres de Menus roulants (et les couleurs changées) en cliquant les cases fléchées aux extrémités.

Douze couleurs (et par conséquent douze barres “à scrolling”) sont associées avec chacune des seize encres, et les séquences d’ADVANCED ART STUDIO avec les ensembles des douze couleurs à un taux spécifié. souvenez vous que le BASIC permet

d'associer deux couleurs avec une encre, et que le système opérateur de disquette CPC 6128 clignote entre deux couleurs. Le système **ADVANCED ART STUDIO** en est une extension, afin de pouvoir réaliser des effets d'animation de palette plus compliqués.

Le choix de douze couleurs par encre n'a rien d'arbitraire. Au contraire, il permet facilement d'établir des séquences d'animations en 2, 3, 4, 6, 12 parties (car tous ces chiffres sont des facteurs de douze).

La barre à scrolling tout à fait à gauche de l'écran détermine la première couleur pour une encre, la barre scrolling à droite définit la seconde couleur, ceci jusqu'à la barre tout à fait à droite de l'écran qui conditionne la douzième couleur. Notez que toutes les barres à droite d'une barre donnée suivront automatiquement cet indicateur. Par conséquent si vous ne désirez pas d'animation de la palette, utilisez simplement la barre de Menu déroulant la plus à gauche pour mettre vos couleurs. Autrement placez vos couleurs une à la fois de gauche à droite des barres.

Vous pouvez non seulement cliquer sur les cases fléchées pour changer une encre, mais aussi cliquer les barres de Menus déroulants. Si le curseur est déplacé de haut en bas sur une barre tout en maintenant la touche Sélectionne, l'indicateur se déplace en même temps.

Les douze barres indiquent le jeu des douze couleurs pour l'encre en cours d'utilisation, qui est l'encre soulignée en haut de l'écran. Cette encre peut être modifiée en cliquant l'une des seize cases d'encre. Pour faciliter l'utilisation du clavier, l'encre en cours d'utilisation peut aussi être changée en appuyant sur la touche de fonction 0 ou sur la deuxième touche avec point (immédiatement au dessus à gauche et à droite des touches fléchées). La touche F0 fait défiler l'encre utilisée vers la gauche, la touche avec point vers la droite.

La barre de Menu déroulant horizontale vers le haut de l'écran détermine la vitesse de l'animation de la palette. La vitesse la plus rapide est obtenue en déplaçant l'indicateur complètement à gauche, et la vitesse la plus lente est obtenue en le déplaçant complètement vers la droite.

La couleur du cadre peut également être changée à partir du Menu de la palette en cliquant sur la case marquée "Bord" (Border). Douze couleurs peuvent être à nouveau choisies, et ordonnées à la même vitesse que les encres.

L'interrupteur "Cycle" en haut à gauche du Menu Palette permet d'interrompre l'animation, dans ce cas seulement la première couleur pour chaque encre entrera en compte. L'action de l'option "Pivoter" (Rotate) peut être combinée à celle de l'interrupteur, et permet de faire pivoter un jeu de couleurs pour chaque encre d'un cran vers la gauche. En dehors de la simple palette animée, vous pouvez aussi opter pour douze palettes immobiles, et utiliser l'option "Pivoter" (Rotate) pour passer d'un de ces systèmes de palette à l'autre. Vous pourrez remarquer que si l'interrupteur "Cycle" est sur arrêt, les indicateurs de barre de Menu roulant ne suivent pas.

Le jeu de couleurs pour une encre peut être recopié dans une autre encre. Pour ce faire Sélectionnez tout d'abord l'encre à copier, cliquez l'option "Copy", puis Sélectionnez l'encre servant de support pour la copie.

"Standard" remet la palette à sa position initiale ou par défaut. Si vous appuyez sur la touche ESC, la palette reviendra à sa position standard. Cette clé vous aidera à vous souvenir si vous avez mis par erreur deux encres sur la même couleur matérielle et perdu de vue le curseur.

L'option "Défaire" (Undo) annule tous les changements effectués sur la palette depuis que le Menu Palette a été sélectionné.

Les effets de modifications sur n'importe quelle image en cours de réalisation peuvent être vérifiés en déplaçant le curseur sur la case "Vue" (View) et en maintenant appuyée la touche Sélectionne.

L'option "Menu" représente la sortie du Menu palette de couleurs, et confirme la nouvelle sélection de palette.

Quand une palette est sauvegardée sur une disquette (voir ci-dessus Fichier), toutes les informations à ce sujet sont enregistrées : encre et couleurs du cadre, vitesse d'animation et position de l'interrupteur Cycle.

En mode d'écrans 1 et 2, il peut être préférable de concevoir vos images en utilisant des couleurs standards, puis en mettant au point la palette à la fin juste avant de sauvegarder la Page-Ecran. Ceci permettra de s'assurer que les Menus roulants sont lisibles ; en fait avec des arrangements couleurs, ils ne le seraient pas.

LES ENCRE

Pour des raisons de commodités, on peut accéder au Menu des encres à partir de la plupart des Menus roulants par l'intermédiaire de l'option "Mettre les Encres" (Set Inks). Le Menu permet de définir deux encres, dont une encre de forme. Chaque encre peut être mise en seize couleurs ou en transparent. Les cases encadrées indiquent les encres en cours d'utilisation. Veuillez noter que le même écran d'Encre est utilisé en trois modes écran, ou le nombre d'encres rend en fait disponible les changements. En mode 1 et 2 par conséquent, certaines des cases à encres sont reproduites, mais elles donnent alors les mêmes résultats au moment de leur utilisation.

L'encre d'Arrière-plan est utilisée pour déterminer une encre employée dans la plus grande partie du dessin réalisé à l'écran. Ainsi par exemple, toutes les formes sont dessinées avec l'encre de Premier-plan. L'encre de fond est par exemple utilisée pour déterminer une encre au moment de l'effacement de la fenêtre, ou pour indiquer le fond des caractères imprimés sur les écrans.

Le Menu d'encres est aussi utilisé pour déterminer les encres ou les conditions de Premier-plan et d'Arrière-plan ne comportent pas de véritables significations. Ainsi quand on permute deux encres à l'intérieur d'une fenêtre sur l'écran, les encres sont définies par l'intermédiaire de ce Menu.

Une encre "Transparente" laisse l'écran intact dès que l'on dessine quelque chose. Ainsi l'impression d'un texte avec une encre d'Arrière-plan laisse apparaître les pixels existants à travers les caractères.

Veuillez noter que vous pouvez actionner le Menu Encres pour modifier les encres d'Arrière-plan et de Premier-plan sans perdre pour autant le "Mode" dans lequel vous vous trouvez, ou en d'autres termes l'icône curseur ne changera en rien.

LA PEINTURE

Ce Menu permet de contrôler la plupart des options de dessin à l'écran. Il offre un accès à trois "outils" différents – un Stylo, un Aérosol et un Pinceau. En plus il vous permet de concevoir à nouveau les Pinceaux suivant vos besoins personnels.

SEIZE Stylos de formes et de tailles différentes sont à votre disposition. Pour utiliser l'un d'eux placez le curseur sur l'option "Stylo" (Pen) mise en évidence dans le Menu Peinture, appuyez sur Sélectionne pour actionner le Menu roulant contenant les différents Stylos, choisissez l'un d'entre eux en le pointant à l'aide du curseur, puis appuyez à nouveau sur Sélectionne. Une représentation d'un Stylo remplacera la flèche curseur.

Ce curseur peut ensuite être déplacé sur l'écran et les pixels peuvent être peints en appuyant sur Sélectionne. Cela permet de peindre l'encre de forme actuellement utilisé. Si vous maintenez la touche Sélectionne tout en poussant le curseur, des lignes continues pourront alors être peintes.

Un Stylo ne changera aucun pixel comportant une encre protégée (voir Divers). Ceci vous permet de créer vos Stylos à votre propre convenance. Ainsi par exemple, vous pouvez mettre toutes les encres sauf le vert qui sera protégé et choisir l'encre de Premier-plan en jaune – vous disposerez alors d'un petit Stylo qui change uniquement les pixels verts en pixels jaunes, et sans aucun effet sur les autres.

Les Stylos peuvent aussi être utilisés comme gommes. Mais il n'y aura là aucune véritable distinction possible. Ainsi, imaginez que vous êtes en train de construire un diagramme en rouge après avoir effacé la Page-Ecran en bleu. Pour dessiner les éléments

de votre diagramme, vous utiliserez l'un des Stylos avec l'encre de Premier-plan en rouge. Maintenant imaginez que vous ayez commis une erreur et souhaitiez déplacer une partie de votre dessin, il vous suffirait alors de changer l'encre d'Arrière-plan en bleu, et continuer à utiliser le même Stylo pour dessiner par-dessus la faute.

Huit Aérosols de plusieurs diamètres différents sont aussi à votre disposition. Chacun d'entre eux diffuse au hasard des séries de points sur l'écran dans l'encre actuellement utilisée. Vous pouvez obtenir la preuve de cette nature hasardeuse en choisissant l'Aérosol le plus gros, et en maintenant appuyé la touche Sélectionne tout en gardant l'Aérosol à sa place. Un disque plein sera dessiné. Bien sûr l'Aérosol peut être déplacé afin de produire des effets "Graffiti". Un spray n'affectera en rien les pixels avec des encres déjà protégées.

Le "taux de diffusion" des Aérosols est réglable. Trois vitesses sont disponibles : à savoir "Rapide", "Moyen", et "Lent". Un flux peut être changé en cliquant l'une des cases avec le Menu "Aérosol".

L'option "Pinceau" (Brush) du Menu Peinture fait défiler un Menu contenant quinze modèles avec lesquels on peut peindre comme avec des Pinceaux. Pour utiliser un Pinceau, cliquer l'un des modèles du Menu. Le curseur flèche prendra la forme d'un Pinceau qui peut alors être placé sur l'écran, et des pixels peuvent être peints en appuyant sur "Sélectionne". Un Pinceau ne change en rien les pixels comportant des encres protégées. Les Pinceaux peuvent être d'une ou de deux couleurs, comme ils peuvent être multicolores. Ce logiciel vous en offre une gamme étendue.

La dernière option du Menu Peinture fait référence à l'Editeur de Modèles. Celui-ci vous permet d'éditer chacun des quinze Pinceaux selon vos besoins personnels, Ou de charger certains des Pinceaux prédéfinis.

L'EDITEUR DE MODELES

Ce Menu vous permet d'éditer vous-même quinze modèles utilisées pour des remplissages avec différentes textures, comme pour les Pinceaux. Les mêmes modèles sont répartis entre les options Remplissage et Pinceaux, qui emploient toutes les deux le même Editeur de modèles. On peut accéder à l'Editeur à partir du Menu Remplissage ou du Menu Peinture. Si l'entrée de l'Editeur a été donnée par le Menu Peinture, alors les modèles apparaissent en mosaïque dans de petites cases (ainsi vous pourrez obtenir une idée de leur ensemble). Si l'entrée s'effectue par l'intermédiaire de ces dernières, des exemples de modèles uniques apparaîtront au centre des cases de Menu.

L'éditeur de modèles comprend une représentation sur grand échelle du modèle en cours et un exemple du modèle à sa taille réelle. Les pixels individuels dans le modèle agrandi peuvent être modifiés à l'aide de la flèche curseur. Si vous positionnez le curseur au dessus d'un pixel et si vous appuyez sur Sélectionne, cela ramènera le pixel à son encre qui se trouve encadré en haut de l'écran. L'encre en cours d'utilisation peut être changée en cliquant l'une des seize cases à encre sur la rangée du bas. Pour plus de commodité pour les utilisateurs de clavier, l'encre en cours d'utilisation peut aussi être modifiée grâce à la touche de fonction 0 ou à la deuxième touche à point (les touches immédiatement au dessus des touches fléchées vers la gauche ou la droite). La touche F0 permet de faire défiler l'encre en cours d'utilisation vers la gauche, la touche à point vers la droite.

Les modèles sont en fait constitués de pixels avec des "Pseudo-Encres", ou chaque Pseudo-Encres est en relation avec des encres réelles. Changer ces relations revient à modifier la couleur des pixels dans le modèle. La rangée du haut, de seize cases à encre, représente les couleurs sélectionnées à partir du Menu Palette (les encres réelles). La rangée du bas représente les seize Pseudo-Encres. Si vous cliquez l'une de ces cases de la rangée du haut, cela modifiera l'encre matérielle de la Pseudo-Encre en cours d'utilisation (celle encadrée) de la rangée du bas.

Tout cela peut sembler compliqué (et ça l'est effectivement), mais un peu de pratique facilitera les choses. Les dimensions du modèle en cours peuvent être modifiées en cliquant l'une des quatre

cases fléchées sur le côté droit de l'écran. Elles sont réglables de 1 X 1 à 16 X 16 pixels, d'unité en unité. La case entre les flèches règle le modèle à sa taille maximale. Vous noterez qu'un modèle utilisé comme texture de remplissage est disposé en mosaïque pour pouvoir entrer exactement dans la case servant d'exemple, quel qu'en soient les dimensions.

Le modèle actuel peut être modifié en actionnant le Menu "Sélectionne" (Select), et en cliquant l'un des quinze modèles, il est encadré.

DIVERS

La première option de ce Menu "Refaire" (Redo), est le complément de la fonction "Défaire" (Undo) – voir ci-dessous. Il permute l'écran principal avec sa mémoire de sauvegarde et permet ainsi une présélection de la fonction "Défaire" (Undo). Si vous sélectionnez "Refaire" (Redo) une seconde fois, cela annulera les effets d'un premier "Refaire".

La deuxième option de ce Menu déplace la Barre Menu du haut de l'écran et vous permet de découvrir les 25 lignes de votre graphisme. Appuyez sur la touche "Sélectionne" pour revenir au Menu. Vous remarquerez que "Défaire" ne peut fonctionner après cette vue de la Page-Ecran, mais souvenez-vous que vous pouvez toujours faire défiler une image en cliquant les cases fléchées vers le haut ou vers le bas pour faire apparaître les trois lignes supplémentaires tout en gardant l'option "Défaire".

La troisième option permet d'effacer tout la Page-Ecran (y compris les pixels avec des encres protégées) jusqu'à l'encre d'Arrière-plan. L'option "Défaire" est aussi disponible si vous effacez l'écran par erreur. Pour effacer l'écran, mais en y laissant les encres protégées, sélectionnez "Ecran Entier" (Who's Screen) dans le Menu "Fenêtre" puis "Effacer Fenêtre" (Clear Window).

Les trois options suivantes vous permettent de passer d'un mode d'écran CPC 6128 à l'autre (en résumé, le Mode 0 offre une résolution de 160 pixels par 200 pixels en seize couleurs, le Mode 1 présente une résolution de 320 pixels par 200 pixels en quatre couleurs, et le Mode 2 comporte une résolution de deux couleurs). Votre image ne se perdra pas en changeant de mode, elle sera convertie à un nouveau format. Bien entendu il faudra peut-être alors trouver quelques compromis. Quand vous passerez à un mode de résolution supérieur, par exemple du Mode 1 au Mode 2, certaines couleurs disparaîtront d'une image (en utilisant la palette standard, le blanc et le noir resteront inchangés, mais le bleu se changera en noir). En passant à un Mode de résolution inférieur, par exemple du Mode 1 au Mode 0 aucune couleur ne sera perdue, mais éventuellement certains petits détails disparaîtront. Notez que vous pouvez toujours annuler un changement de mode en cliquant la case "Défaire" (Undo) dans la Barre Menu Principale. Si vous souhaitez repartir à zéro dans un nouveau Mode, l'écran peut être effacé une fois le mode changé.

La protection en encres est une option pleine de ressources qui spécifie les encres prioritaires par rapport aux lettres. Les pixels avec des encres protégées restent apparents même lorsque quelque chose d'autre les recouvre. Les protections en encre s'appliquent à n'importe quel dessin sur l'écran – qu'il s'agisse de formes, Textes, Fenêtres, Stylos, Aérosols, pinceaux, ou Garnissage –

La protection d'une encre peut être mise en place et remise en cliquant la case qui lui est associée, dans le Menu des Encres Protégées – une case entourée signifie qu'elle est protégée. L'option pour protéger "Toutes" les encres semblerait, à première vue, d'un emploi limité, mais elle s'avère utile au moment de la protection non pas de toutes, mais d'une seule encre. L'option "Défaire" (Undo) annule tous les changements sélectionnés depuis que le Menu Protection des Encres a été sélectionné, et l'option "OK" fait sortir du Menu en confirmant le jeu d'encres sélectionnées.

Un verrouillage de la grille de commande est disponible sur ADVANCED ART STUDIO, il fixe le curseur sur une grille est indispensable pour l'alignement des éléments du dessin. Le verrouillage peut être effectué indépendamment sur les deux axes. Et sur un certain nombre de graduations. Ainsi par exemple

si le verrou X a été mis sur 4 et si le verrou Y sur 8 alors le mouvement du curseur sera limité seulement au 4eme Pixel horizontalement et au 8eme verticalement. Si une forme a été dessinée en même temps, alors les points culminants de cette forme se trouveront bloqués sur ces pixels en particulier. Notez que le verrouillage de la grille de commande concerne aussi bien la Peinture, le Découpage et le Texte que les formes. L'option suivante permet d'actionner un Menu qui contrôle les appareils d'Entrée. Nous traiterons de ce Menu dans le paragraphe ci-dessous.

L'option "Sauvegarder une nouvelle copie" (Save New Copy) permet de sauvegarder une copie personnalisée d'ADVANCED ART STUDIO sur la disquette dans le lecteur A. la copie sera personnalisée, c'est-à-dire sauvegardée avec la disposition des interrupteurs du Menu, le mode écran, la palette actuelle, le jeu des modèles sélectionnés, le catalogue RAM, et le type de caractère en cours tous intacts. Par conséquent, quand une copie est chargée, le système aura au préalable été préparé pour répondre à vos besoins personnels. Assurez vous que vous disposez d'une disquette formatées dans le lecteur A au moment de la sélection de cette option. (N'UTILISEZ PAS le master fourni par ADVANCED ART STUDIO). Les copies d'ADVANCED ART STUDIO sont chargées de la même façon que pour l'original, c'est-à-dire en remettant en marche votre CPC 6128, puis en entrant la commande RUN "STUDIO".

La dernière option du menu Divers affiche un message de copyright et communique le nombre de versions d'ADVANCED ART STUDIO que vous êtes en train d'utiliser.

LES DISPOSITIONS D'ENTREE

Ce menu vous permet de spécifier l'appareil d'entrée désiré pour votre copie d'ADVANCED ART STUDIO, c'est-à-dire ce qui en fait déplace le curseur sur l'écran. En effet, ADVANCED ART STUDIO permet à plusieurs dispositifs d'entrée de fonctionner en même temps, deux appareils pouvant agir comme un "Tandem". Ainsi par exemple, un joystick peut être utilisé pour la plupart des mouvements sur l'écran, puis on peut avoir recours au clavier pour un travail plus délicat aux pixels. Le programme a été conçu à l'origine pour utiliser les flèches directionnelles afin de déplacer le curseur et la barre espace pour sélectionner les options, "En Tandem" avec un joystick (soit #0 ou #1, soit le bouton Fire).

Vous pouvez adapter le programme afin d'utiliser à votre gré cinq touches du clavier (quatre touches directionnelles et Sélectionne). Ceci est réalisé grâce à la dernière option de ce Menu (voir ci-dessous).

Une fois défini on peut faire fonctionner le nouveau jeu de touches en cliquant l'option "Touches Définies de l'Utilisateur". Notez que celles-ci sont tout d'abord définies comme des touches ENTER.

ADVANCED ART STUDIO a été conçu pour les souris AMX et Kempston. Une souris est un appareil beaucoup plus complexe qu'un simple joystick ou un clavier. Il permet une plus grande maîtrise du curseur. Veuillez noter que n'importe quel bouton sur une souris permet de contrôler le programme.

Deux vitesses de curseur sont disponibles, que l'on déplace le curseur à l'aide du clavier, du joystick ou d'une souris. Il faut tout d'abord positionner l'interrupteur "Cross-Hair Cursor" (Curseur en forme de croix) sur marche. Les icônes sont de toute utilité pour rappeler le mode en cours, mais les utilisateurs expérimentés préféreront sans doute le curseur "Cross-Hair" (en forme de croix), portant moins à confusion. Il est aussi plus facile d'évaluer le point réel d'application de ce dernier. Les coordonnées du curseur peuvent être aussi affichées en permanence dans le coin en haut à gauche de l'écran en basculant l'interrupteur "Affiche les Coordonnées" (Display Coords) sur marche.

Les coordonnées sont en fait seulement affichées quand le curseur n'apparaît pas dans le Menu. Elles servent uniquement à identifier chaque pixel sur l'écran, et se révèlent particulièrement utiles pour un positionnement exact du curseur. L'angle en bas à gauche de l'écran (quand celui-ci a déjà complètement défilé vers le haut) est à l'origine du système d'indexations pré coordonnées.

Les coordonnées X vont de 0 à 639 (par augmentation de 4 sur l'écran en Mode 0, de 2 en Mode 1, et de 1 en Mode 2) et les coordonnées Y s'étendent de 0 à 398 (par des augmentations de 2 dans les 3 Modes), il s'agit là du même système de coordonnées que celui utilisé en BASIC. N'oubliez pas que la touche SHIFT combinée avec les touches directionnelles peut être utilisée pour déplacer le curseur d'un seul pixel à la fois.

La dernière option du Menu "Dispositif d'Entrée" permet de redéfinir les touches déjà définies. Cliquez cette option et on vous demandera d'indiquer cinq touches, dans l'ordre respectif : "Gauche", "Droite", "en Haut", "en Bas" et "Sélectionne". Pour chacune d'elles, appuyez sur la touche de votre choix. Vous ne devrez utiliser que des touches avec des lettres, des chiffres et des ponctuations, non pas CAPS LOCK, SHIFT, etc.... car celles-ci ont d'autres significations.

DEFAIRE

Il s'agit de l'une des commandes les plus utiles d'ADVANCED ART STUDIO car elle annule les effets de la dernière commande ou opération.

Quand une commande telle que "Remplissage" a été sélectionnée, l'écran principal est automatiquement copié dans une sauvegarde de sécurité. L'opération de remplissage s'effectue alors sur l'écran principal. Si le résultat obtenu n'est pas celui désiré, alors cliquez la case "Défaire" (Undo) : par la suite la sauvegarde de sécurité sera remise sur l'écran principal.

Veuillez noter que cette option fonctionne immédiatement après n'importe quel changement d'écran.

"Défaire" ne changera rien au mode d'opération en cours, en d'autres termes l'icône validé n'est pas perdu. Si une fenêtre se trouve sur l'écran quand "Défaire" est sélectionné, alors elle sera conservé.

Afin d'éviter toute déception, il est important d'apprécier exactement si l'écran a été "Sauvegardé par Sécurité". En règle générale, l'écran est copié dans un fichier BAK-UP quand une commande clignotante d'un Menu roulant a été sélectionnée (la définition de fenêtre est une exception), ou par exemple, lorsque l'Editeur de caractères a été validé. Il n'y a pas de sauvegarde de sécurité quand un interrupteur de Menu est modifié, ou quand une nouvelle encre est sélectionnée. En cas de doute, souvenez vous que vous pouvez toujours "Faire de Force" la sauvegardée sécurité en sélectionnant à nouveau la commande

FENETRES

Une fenêtre est une sélection rectangulaire d'un écran dont le contour est tracé en pointillés, et peut être utilisé dans son ensemble. Les fenêtres peuvent être effacé, leur copie peuvent être déplacées ; elles peuvent maculées, recadrées, basculées, pivotées, et sauvegardées sur une disquette, ou chargées à partir d'un disc. "Défaire" (Undo) peut être utilisé après qu'une fenêtre ait été traitée pour en inverser tous les effets.

Une fenêtre peut être définie en déroulant le Menu à partir de la case "Fenêtre" (Window), en déplaçant le curseur jusqu'à l'option "Définir une Fenêtre" (Define Window), et en appuyant sur "Sélectionne". Le curseur-flèche sera remplacé par un curseur en forme de petit carré. Vous pouvez déplacer le curseur sur l'écran et appuyer deux fois sur la touche Sélectionne pour définir les deux angles opposés de la fenêtre. Le contour de celle-ci sera représenté en pointillés à l'écran, et le curseur reprendra sa forme de flèche initiale.

Vous pouvez alors actionner le Menu Fenêtre une deuxième fois, et sélectionner l'une des commandes de traitement de la fenêtre.

Vous pourrez définir un format de fenêtre supérieur aux 22 lignes visibles en cliquant ; le premier angle, l'une des cases fléchées pour faire défiler l'écran, puis le deuxième angle. L'option "Ecran Entier" (Whole Screen) définit la totalité de l'écran comme

une fenêtre l'option "Dernière Fenêtre" (Last Window) redéfini la dernière fenêtre utilisée.

Si vous cliquez l'option "Effacer une Fenêtre" (Clear Window), les pixels d'une fenêtre seront remis à zéro et prendrons l'encre de fond en cours d'utilisation, validée sur le Menu des encres. Les pixels avec des encres protégées (voir Divers, ci-dessus) ne seront pas remis à zéro.

Comme nous l'avons expliqué précédemment, une fenêtre peut être effacée tout d'abord en le définissant, c'est-à-dire en utilisant l'option "Définir une Fenêtre" (Define Window), puis en déroulant à nouveau le Menu Fenêtre et en sélectionnant l'option "Effacer une Fenêtre". Mais il existe une méthode plus simple et plus rapide ; sélectionner l'option "Clear Window" directement, ce qui permet de définir une fenêtre de l'effacer immédiatement. Mais vous pouvez utiliser en particulier l'option "Définir une Fenêtre" (Define Window), dans les cas suivants :

- pour la de pixels d'une fenêtre sur un Mode ou une chaîne de caractères
- pour l'impression d'une fenêtre
- ou pour sauvegarder une fenêtre sur une disquette.

L'interrupteur "Multiple" permet d'effacer des fenêtres multiples, ou de coller, recadrer, basculer, picoter des fenêtres multiples. Afin d'utiliser cette possibilité, mettez l'interrupteur sur marche, avant de sélectionner une commande de traitement de fenêtre.

Une fenêtre peut être copiée à un autre endroit de l'écran en cliquant l'option "Cut + Paste Window". Une fois la fenêtre définie, un second cadre de fenêtre apparaît qui se déplace tout entier grâce au curseur, et lorsque vous appuierez sur la touche Sélectionne, la fenêtre initiale sera copiée dans cette nouvelle fenêtre. Vous pourrez remarquer que la seconde fenêtre est déplacée par l'intermédiaire du premier angle défini dans la fenêtre initiale. Si l'interrupteur "Multiple" reste enclenché vous pourrez produire autant de copies de fenêtre que vous le souhaitez. L'option "Cut Clear And Paste", couper, effacer et coller est semblable à celle citée précédemment. Mais avec un supplément de remise à zéro de la fenêtre (et de passage en encre de fond en cours d'utilisation) au moment de sa copie, en effet :

- le Sous Menu "Paste Mode" contient plusieurs interrupteurs qui conditionne des fenêtres.

Normalement une fenêtre s'inscrit sur l'écran par recouvrement quand elle est en Mode "Paste" (coller). Elle peut cependant être combinée ou fusionnée avec la Page-Ecran en cours en sélectionnant l'une des options "Fusion" (Merge) ; si "Merge OR" est mise, les pixels seront combinés sur une base "OR" ou si "Merge X OR" est enclenché les pixels seront arrangés suivant une base X OR. Enfin si "Merge AND" est mise en marche, les pixels seront combinés suivant une base "AND". Pour arrêter le fusionnement sélectionnez à nouveau l'option "Overlay".

"Smear" (Maculer) représente surtout un processus d'autorépétition sur la touche Sélectionne au moment du collage, et permet d'utiliser une fenêtre comme un Pinceau à peinture. Cette option sera utilisée au mieux avec des petites fenêtres.

L'exclusion d'encres est une caractéristique pleine de ressources ; elle permet d'exclure certaines encres au moment du collage d'une fenêtre. Il est pratique de pouvoir exclure le fond d'un objet en cours de collage de façon à ne pas recouvrir le nouveau cadre de l'objet.

L'exclusion d'une encre peut être mise à une remise à zéro en cliquant sa case de représentation dans le Menu des "Encres Exclues". Une case entourée signifiant que l'encre est exclue, l'option pour exclure toutes les encres pourrait paraître à première vue, d'une vocation limitée. Mais son côté pratique apparaît au moment d'exclure toutes les encres à l'exception d'une seule, la case avec l'inscription "Nous" – aucune- règle - l'exclusion d'aucune encre. L'option "Défaire" (Undo) annule tous les changements depuis que le menu d'exclusion des encres a été dernièrement actionné. L'option "OK" permet de sortir du menu tout en confirmant les réglages d'exclusion des encres.

La protection des encres s'applique aussi à des fenêtres ; tout pixel en encre protégée disparaîtra quand il aura été recouvert d'un collage. Ceci permet de coller des fenêtres derrière d'autres objets, particulièrement pour préserver l'Arrière-plan d'une image.

Une fenêtre peut être agrandie, réduite, écrasée ou étirée – toutes sortes d'actions connues sous le nom de "Recadrage" – en cliquant l'option "Rescale Window". Ceci permet de définir deux fenêtres, la première recouvre alors la seconde, et vous pouvez la recadrer si nécessaire afin de l'ajuster au nouveau cadre. Notez que certains petits détails peuvent disparaître quand la dimension d'une fenêtre est réduite.

L'option "Clear+Recalc" efface la fenêtre initiale quand vous la recadrez. La protection d'encre, l'exclusion d'encres et les interrupteurs du Menu Mode Paste (à l'exception de "Maculer") s'appliquent tous au recadrage des fenêtres, de la même façon qu'ils s'appliquent au découpage et au collage des fenêtres.

Les fenêtres peuvent être sauvegardées sur la disquette et chargées à partir de la disquette en actionnant le Menu à partir de l'entrée "Fichier". Cela ressemble beaucoup aux options fichiers du Menu Principal (voir précédemment) à quelques détails près ; la fusion n'est pas disponible et, bien entendu, seul les fichiers fenêtre sur une disquette seront affichés (ceux avec l'extension fichier .WIN). Pour sauvegarder une fenêtre il faut le définir avant même de faire défiler le Menu Fichier – charger une fenêtre équivaut à faire un collage avec. La protection d'encres, l'exclusion d'encres et les interrupteurs dans le Menu "Mode Paste" fonctionne comme auparavant. Une fenêtre chargée peut être déplacée par l'intermédiaire du premier angle défini au moment de la sauvegarde de la fenêtre. Notez que le Mode "Paste", toutes les encres exclues, etc. ... doivent être réglés avant le chargement de la fenêtre ; si par la suite un Menu est actionné, la fenêtre disparaîtra (car la mémoire intermédiaire utilisée pour stocker la fenêtre sert aussi à mémoriser la section d'écran sous contrôle du Menu déroulant-, si l'interrupteur Palette est enclenchée la palette en cours sera alors sauvegardée ou chargée en même temps qu'une fenêtre. Les fichiers Fenêtres peuvent être compactés comme des Page-Ecran, en basculant l'interrupteur "Compacter" en haut à droite du Menu Fichier. Vous trouverez quelques modèles de fenêtres sur la disquette ci-jointe, et leur description détaillée dans l'annexe 2.

Si vous cliquez l'option "More" en bas du Menu Fenêtres, une extension du Menu Défiler, comprenant d'avantage de commandes de traitement des fenêtres.

Les fenêtres peuvent être "Basculées" ou réfléchies autour de leurs axes verticaux et horizontaux en sélectionnant les options "Flip" de ce menu.

On peut faire pivoter les fenêtres dans le sens des aiguilles d'une montre d'un quart, d'un demi, ou de trois-quarts de tour complets (c'est-à-dire respectivement de 90, 180 et 270 degrés) en sélectionnant l'option "Pivoter" (Rotate).

L'option "Change Inks" a pour fonction de transformer une encre en une autre, sur la totalité ou une partie de la Page-Ecran. Ensuite cette option convertit toutes les apparitions de l'encre-source en encre de destination à l'intérieur d'une même fenêtre.

L'option "Echanger les Encres" (Swap Inks) considère deux encres à l'intérieur d'une fenêtre et les échange. Encore une fois, les encres sont définies par le Menu Encres comme encre de Premier-plan et de fond.

Il est important de comprendre que ces deux dernières options modifient physiquement les encres des pixels à l'écran, et n'ont rien à voir avec les Palettes

LE REMPLISSAGE

Le remplissage est une technique pour placer rapidement tous les pixels à l'intérieur d'un objet ou d'une forme dessinée à l'écran. Pour être rempli, l'objet doit avoir un contour continu, qui peut être assez complexe. Un objet peut être rempli avec une couleur unie, ou avec un modèle (ou une texture, comme nous l'avons déjà vu). Les textures peuvent être bi- ou multicolores. Un grand choix vous est présenté – différentes sortes de pointillés et hachures, et des modèles spécifiques tels que des

briques ou des tuiles. De plus de nouvelles textures peuvent être créées pour répondre à vos besoins personnels.

Pour remplir un objet d'une couleur unie, déplacez le curseur sur le Menu "Remplissage" jusqu'à ce que "Remplissage Uni" (Solid Fill) ou l'option "Par-dessus le Remplissage" (Over Fill) paraissent en évidence et appuyez sur "Sélectionne". La flèche curseur deviendra l'image d'un rouleau à peinture. Déplacez ce curseur sur l'écran jusqu'à un point de l'objet que vous voulez remplir, puis appuyez à nouveau sur "Sélectionne" le remplissage s'effectuera vers l'extérieur dans toutes les directions, dans l'encre actuelle de Premier plan, du point de départ choisi jusqu'au contour de l'objet ou jusqu'à rencontrer le cadre de l'écran.

La distinction entre "Remplissage en Uni" (Solid Fill) ou "Par-dessus le Remplissage" (Over Fill) est subtile mais importante et dépend des différentes "Conditions de Contours". Un Remplissage en Uni s'effectue vers l'extérieur jusqu'à ce qu'un pixel d'une encre différente de celle du point de départ soit rencontrée. Un "Remplissage par-dessus" s'étend vers l'extérieur jusqu'à entrer en contact avec un pixel d'une encre différente de celle du point de départ. Ces deux types de remplissage créent des pixels dans l'encre de Premier-plan alors utilisée. Imaginez par exemple un triangle sur un fond blanc avec l'un de ces côtés en noir, un autre en rouge et le troisième en bleu. Sélectionnez "Solid Fill" (Remplissage en Uni) ; et cliquez n'importe quel point du triangle, avec l'encre de Premier-plan en noir ; le résultat sera un triangle rempli nettement en noir. Maintenant sélectionnez "Over Fill" (Par-dessus le Remplissage), et cliquez n'importe quel point du triangle, à nouveau avec une encre de Premier-plan en noir ; vous obtiendrez un remplissage allant droit aux côtés rouge et bleu et finissant probablement par couvrir tout l'écran.

Le remplissage n'aura pas d'effets sur tous les pixels avec une encre protégée à l'écran ; en fait n'importe quel type de remplissage glissera sous ces pixels (ils ne servent pas de limites).

Pour remplir un objet avec un modèle, déplacez le curseur sur le Menu Remplissage jusqu'à l'option "Remplissage en Textures" alors mise en valeur, puis appuyez sur "Sélectionne" pour actionner un Menu contenant quinze Textures disponibles. Cliquez sur la Texture désirée, puis n'importe quel point à l'intérieur de l'objet à remplir. Un "Remplissage en Texture" est un procédé en deux étapes. Tout d'abord, un "Remplissage Uni" ordinaire s'effectue, puis la Texture choisie recouvre tous les pixels à l'écran qui ont été créés par le Remplissage.

Vous pourrez remarquer que les Remplissages s'étendent sur tout l'écran y compris sur les trois lignes qui ne sont pas immédiatement visibles. Vous pourrez contrôler les résultats d'un Remplissage en cliquant les cases fléchées vers le haut ou vers le bas dans la Barre de Menu Principal servant à faire apparaître les trois lignes supplémentaires. Un Remplissage peut être interrompu en appuyant sur la touche ESC. Si un Remplissage déborde d'un objet, ou ne vous satisfait aucunement, il peut être supprimé en cliquant la case "Défaire (Undo)".

Peut être serez vous curieux de savoir que l'algorithme de Remplissage a été composé à partir d'une pile de données dans laquelle sont stockées des segments de lignes pour l'objet à remplir, environ 8 kilo-octets de mémoire sont disponible pour cette pile, mais il peut arriver que des formes trop compliquées submergent la pile. Si c'est le cas bien sûr ADVANCED ART STUDIO n'explosera pas, mais de petit trous apparaîtrons dans l'objet en train de ce remplir. Cependant cela arrive rarement.

"Badigeonner une Texture" est une caractéristique souple qui vous permet effectivement de peindre directement avec un modèle. Elle fait partie du même Menu de quinze Textures (voir ci-dessus), et fonctionne en recouvrant sur une Texture choisie les pixels à l'écran qui n'ont pas été modifiés par une opération préalable. Ce procédé représente en fait une extension de la deuxième étape du "Remplissage par Texture". Remarquez que cela ne peut s'effectuer qu'immédiatement après modification des pixels.

Prenons un exemple ; vous dessinez un rectangle en utilisant le Menu "Formes" (Shapes) - voir ci-dessous - puis Badigeonnez une Texture à pointillés sur une ligne de texte pour obtenir un contour tracé en petits points. Vous pouvez également Badigeonner

une texture rayée Par-dessus une ligne de texte pour obtenir une gravure bien nette.

Vous remarquerez sans doute qu'il est possible de Badigeonner une Texture Par-dessus un Remplissage "Over", il s'agit là d'une option pleine de ressources permettant différentes superpositions de Textures en couches successives.

La dernière option du Menu Remplissage s'appelle un "Editeur de Modèles". Il vous permet d'éditer chacune des quinze Textures pour répondre à vos besoins particuliers, ou de charger quelques-unes des Textures prédéfinies. Reportez vous aux explications précédentes de l'Editeur de Modèles, à la suite de la description du Menu Peinture.

L'AGRANDISSEMENT

ADVANCED ART STUDIO permet d'agrandir des secteurs de l'écran pour un examen plus approfondi et pour la modification pixel par pixel. Trois niveaux d'agrandissement sont disponibles, avec des possibilités d'édition, de vue panoramique et de zoom de chaque pixel.

Pour agrandir une partie de l'écran, actionnez le Menu "Agrandissement" à partir de la Barre Principale de Menu, puis descendez le curseur sur ce Menu jusqu'à ce que l'une des options "Agr, X 2" (Mag X 2), "Agr X 4" (Mag X 4), ou "Agr X 8" (Mag X 8) soit mise en évidence, et appuyez sur "Sélectionne". La flèche curseur prendra la représentation d'une loupe. Déplacez ce curseur jusqu'à la zone particulière que vous désirez agrandir, puis appuyez à nouveau sur "Sélectionne". La Page-Ecran principale sera remplacée par l'agrandissement de la partie de votre graphisme.

Un seul pixel à l'intérieur d'une section agrandie peut être modifiée en y plaçant le curseur en forme de croix (Cross Hair) et en appuyant sur "Sélectionne", le pixel reprendra son encre alors en cours d'utilisation, qui est encadrée en haut de l'écran. L'encre actuelle peut être modifiée en cliquant l'une des seize cases à encre. Veuillez noter que le curseur peut être déplacé tout en maintenant la touche "Sélectionne" afin de changer les pixels plus rapidement.

La seconde touche à point (celle immédiatement au dessus des touches fléchées vers la gauche et vers la droite) quand le curseur se trouve dans la zone agrandie. Une pression sur la touche F0 fait défiler l'encre en cours d'utilisation vers la gauche, la touche à point vers la droite.

On peut faire défiler vers le bas la partie destinée à l'agrandissement sur la Page-Ecran entière en cliquant les cases fléchées, ou vers le bas en cliquant la case contenant les rangées de symboles carrés. Le scrolling se renouvelle automatiquement si la touche "Sélectionne" est maintenue appuyée. D'autre part, si vous cliquez sur les barres entre les paires de cases fléchées, le défilement de l'écran sera immédiat. Les marques blanches sur les Barres de Menu déroulant indiquent la partie de l'écran en cours d'agrandissement.

Pour des raisons de commodité d'utilisation du clavier, on peut aussi faire défiler l'écran en appuyant sur CONTROL et une touche directionnelle, quand le curseur se trouve dans la zone agrandie.

L'agrandissement peut être modifié à n'importe quel moment en cliquant l'une des cases "X2" "X4" ou "X8" en haut de l'écran. L'agrandissement en cours est alors mis en valeur.

Une grille de contrôle est disponible en Mode agrandissement "X8" – un carré sur la grille représente un pixel à l'écran. Cette grille peut être allumée ou éteinte à partir de l'option "Grille" (Grid) dans la Barre du Menu. Vous pourrez remarquer que les pixels sur l'écran en Mode 1 sont carré, que tous ceux en Mode 2 sont moitié moins larges que haut, tandis que ceux en Mode 0 sont deux fois plus large que haut.

Une option "Undo" propre à cette fonction est disponible pour annuler n'importe quel changement dans la section agrandie, jusqu'au moment où la Page-Ecran aura complètement défilé, ou encore lorsque l'agrandissement aura été modifié.

L'option "Vue" (View) permet de voir tous l'écran sans agrandissement, du moment que la touche "Sélectionne" est maintenue appuyée. Une case a été dessinée autour de la zone en cours d'agrandissement.

Les coordonnées du pixel situé sous le curseur en forme de croix – en utilisant le même système de coordonnées pour l'écran principal – peuvent être affichées en permanence si vous le désirez. L'affichage des coordonnées peut être allumé ou éteint grâce au Menu des dispositifs d'entrée (voir DIVERS ci-dessus).

Quand l'édition est terminée, déplacez le curseur jusqu'à la case marquée "Menu" et appuyez sur "Sélectionne" vous permettra de revenir au "Menu Principal".

TEXTE

Ce Menu permet de contrôler aussi bien le Texte – lettres, chiffres, ponctuations etc. – qu'une image. Le texte peut être affiché dans deux directions ; on peut le lire de gauche à droite ou de haut en bas, et des caractères originaux peuvent être imprimés en neuf tailles et plusieurs styles différents.

Pour ajouter du texte à l'écran, descendez le curseur sur le Menu de Texte jusqu'à ce que l'option "de Gauche à Droite" soit mise en évidence, et appuyez sur "Sélectionne". Le curseur flèche se transformera en un curseur analogique à la capitale |. Déplacez le curseur jusqu'au point où vous désirez ajouter votre texte, puis appuyez à nouveau sur "Sélectionne" ; le curseur | sera remplacé par un caractère souligné, qui est en fait le curseur d'entrée du Texte. Tapez votre texte. Tous les symboles représentés par des touches de légende sont disponibles. Si jamais vous commettez une erreur, le dernier caractère pourra être effacé en appuyant sur DEL ; l'action de toutes les touches se répètent automatiquement, et une parfaite maîtrise du curseur (With Wrap-Around) est assurée par les touches directionnelles. La touche CAPS LOCK fonctionne comme d'habitude, tout comme la touche CRL, qui efface le caractère placé sous le curseur.

Tous les caractères sont affichés avec les encres de Premier-plan et d'Arrière-plan, déterminés par leur Menu. Ces deux encres peuvent être transparentes, mais notez qu'avec un fond transparent, les touches DEL et CLR seront sans effet. Tous les pixels avec des encres protégées sur l'écran (voir Chap. DIVERS) restent intacts lorsqu'un caractère est imprimé.

Au fur et à mesure de l'affichage de chaque caractère. Le curseur du Texte est avancé jusqu'au prochain caractère situé immédiatement à droite ou en dessous, selon la direction choisie au départ sur le Menu Texte. Appuyez sur ENTER ou sur RETURN met fin à l'entrée de texte et cache le curseur |.

Trois largeurs de caractères sont disponibles, répertoriées de "Largeur Normale" à "Triple Largeur". Trois hauteurs de caractères sont aussi disponibles, répertoriées de "Hauteur Normale" à "Triple Hauteur". Les coches dans le Menu de Texte indiquent les options en cours d'opération. Une combinaison de ces largeurs et hauteurs donne un total de neuf tailles possibles de caractères, allant des caractères courts, gras à ceux hauts et étroits. Notez que les caractères à l'écran en Mode 2 mesurent la moitié de la largeur des caractères correspondant en Mode 1 (car les pixels sont moitié moins larges) et ceux du Mode 0 sont deux fois plus larges (car les pixels sont deux fois plus larges). Cependant, la taille de chaque caractères correspond à celle du curseur capitale |.

L'espacement du Texte est variable et peut être modifié à partir du Menu déroulant en validant l'option "Espacement (Spacing)". Celle-ci indique la séparation des caractères dans les pixels, dans la gamme de 4 à 15 (normalement 8), il y a un jeu de caractères moitié moins larges sur ce logiciel (voir ci-dessous), qui est avec l'espacement 4 doublera le nombre de caractères par ligne.

Des caractères originaux peuvent être affichés suivant une orientation droite ou oblique. Cette inclinaison peut être utilisée pour les annotations des schémas, etc.

Pour afficher ce type de caractères, basculez simplement sur marche l'interrupteur "Incline" du Menu de Texte, avant de sélectionner "de Gauche à Droite" (Left to Right) ou "de Haut en Bas" (Downwards).

Le texte peut être affiché en gras, c'est-à-dire que l'impression est double pour chaque caractère, la deuxième avec un pixel à droite, ainsi tout ressortira. Pour imprimer des caractères gras, mettez l'interrupteur "Gras" (Bold) sur marche.

Le texte peut aussi être affiché en italique — un style penché vers l'avant, en enclenchant l'interrupteur "Italique", cela ne donne pas toujours des résultats très satisfaisants pour tous les caractères. C'est pourquoi un jeu de caractères et en italique bien distinct fait partie du logiciel (voir ci-dessous). Enfin, la dernière option du Menu Texte appelle l'Editeur de Caractères.

L'EDITEUR DE TEXTE

Ce menu vous permet d'utiliser le jeu de caractères, ou "Chaine", que les options de Textes utilisent. Il y a 96 caractères dans une chaine, allant du simple espace au symbole de la livre sterling. ASCII à 127). De nouveaux ensembles de caractères peuvent être créés à partir de ce Menu, ou des chaines déjà existantes peuvent être modifiées. Les caractères peuvent être stockés sur la disquette et chargée en mémoire comme désiré.

Les 96 caractères d'une chaine figurent en haut de l'écran, chacun d'eux étant constitué de 8 X 8 pixels. L'un de ces caractères est celui actuellement utilisé, il est indiqué, par un curseur "Equeuté". Les caractères en cours et ceux situés immédiatement à sa gauche et droite apparaissent agrandis par rapport au reste de la chaine.

Les pixels faisant partie de ces caractères agrandis peuvent être modifiés avec le curseur flèche. Si vous placez le curseur sur un pixel et si vous appuyez sur "Sélectionne", cela inversera le pixel. Ensuite, à condition que la touche "Sélectionne" soit maintenue, et que le curseur soit retiré, les autres pixels qui se trouvent sous ce dernier changeront de la même façon que pour le premier. D'autre part, si vous cliquez sur un jeu de caractères, un pixel rétablira le pixel en question et tous les autres jusqu'à ce que "Sélectionne" soit relâchée. Cliquez sur un pixel rétabli composera une suite de pixels jusqu'à ce que la touche "Sélectionne" soit relâchée.

Vous pouvez utiliser un caractère particulier en le pointant dans le jeu en haut de l'écran et en appuyant sur "Sélectionne". Sinon, le caractère en cours peut aussi apparaître en défilement sur la chaine entière de caractères ; pour cela cliquez les cases fléchées. Le scrolling se répète automatiquement si la touche est maintenue. Pour plus de commodité l'utilisation du clavier, on peut faire défiler le caractère encours en appuyant sur CONTROL et sur une touche directionnelle.

Un certain nombre d'opérations peuvent être exécutées à partir du caractère en cours en actionnant le Menu à partir de la case "Caractère". Elles sont les suivantes :

- remettre a zéro (réinitialiser tous les pixels)
- inverser (basculer tous les pixels)
- basculer à l'horizontale
- basculer à la verticale
- pivoter d'un quart de tour (90° dans le sens des aiguilles d'une montre)
- faire défiler vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas, (par 1 pixel).

On peut faire pivoter un caractère de plus de 90° en sélectionnant l'option de rotation deux ou trois fois. On peut aussi le faire défiler de plus d'un pixel en sélectionnant répétitivement les quatre dernières options.

La même série d'opération peut être reproduite sur le jeu de caractères en actionnant le Menu déroulant à partir de la case "Caractère" (Font).

Une option "Défaire (Undo) est disponible dans l'Editeur de caractères même. Elle permet d'annuler toute modification opérée sur le jeu de caractères, jusqu'à ce que le caractère en cours ait défilé, ou qu'une option des Menus déroulants ait été validée, par exemple, si vous avez effacé la chaine entière de caractère par erreur, alors cliquez la case "Défaire" (Undo) immédiatement après vous permettra de la remettre en son état initial.

L'un des caractères de la chaine peut être copié sur un autre. Pour ce faire, sélectionnez d'abord le caractère-source, cliquez la case "Copy" dans la Barre de Menu, puis sélectionnez le caractère de destination.

Le jeu de caractères contenu dans la ROM du CPC 6128 — (c'est-à-dire les caractères disponible en BASIC) peuvent être chargés dans la police d'ADVANCED ART STUDIO en sélectionnant l'option "Copy ROM" dans le Menu "MISC" (il s'agit de la police qui se trouve en mémoire quand ADVANCED ART STUDIO est chargé pour la première fois).

L'option "Saisie de Caractères" du menu "Misc" apparaît en valeur seulement lorsqu'une fenêtre a été préalablement définie (voir la partie concernant le Menu de Fenêtres ci-dessus). Sa fonction est de copier des blocs de pixels à partir de fenêtres définies à l'écran sur la police. Le procédé de copie commence au caractère en cours et s'effectue sur la fenêtre de gauche à droite, de haut en bas, jusqu'à ce que tous les pixels aient été utilisés. En mode d'écran 0 et 1 le bit d'encre le moins significatif conditionne le positionnement ou le rétablissement d'un pixel.

Les caractères peuvent être sauvegardés sur une disquette en actionnant le Menu déroulant à partir de la case "Fichier" (File). Ces fonctions ressemblent beaucoup à celles des options du Menu Principal. (Voir ci-dessus) sauf que la fusion n'est pas disponible, et bien sur seulement les Fichiers de Caractères sont accessibles sur disquette (ceux avec l'extension de fichier FNT). Veuillez noter qu'une police comporte 768 bytes (98 X 81), et ADVANCED ART STUDIO refusera de charger un fichier si sa taille est supérieure à cette valeur (il peut néanmoins être plus petit). Les polices ne peuvent pas être condensées — elles ont déjà la taille de fichier minimale.

Ce logiciel vous propose un certain nombre de modèles de caractères (y compris un "Italique" original et une taille de caractères moitié moins large). Ces caractères peuvent entrer dans la conception de vos graphismes.

Quand l'édition est terminée, vous pouvez revenir au Menu Principal en plaçant le curseur sur la case marquée "Menu" et en appuyant sur "Sélectionne". Vous pouvez disposer des caractères créés ou chargés à partir du Menu Texte.

Vous pourrez remarquer qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un Editeur de Caractères uniquement pour les lettres et les chiffres, il peut être aussi bien utilisé pour la création et l'édition de caractère redéfinis par l'utilisateur, ou n'importe quels symboles qui entrent dans une grille 8 X 8.

Les chaînes de caractères que vous avez créées avec ADVANCED ART STUDIO peuvent être réutilisées dans vos propres programmes avec la routine basic suivante :

```
10 SYMBOL AFTER 32
20 x=HIMEM + 1
30 LOAD nom de fichier "fnt", x
```

FORMES

Ce menu sert à dessiner différentes formes sur l'écran. Dix sortes de formes sont disponibles à savoir : des points isolés, des lignes, une ligne continue, des rectangles, des triangles, rayons, cercles, sphères, ellipses pleines. Elles peuvent être toutes dessinées en déplaçant le curseur et en appuyant sur "Sélectionne" pour définir les sommets géométriques. Toutes ces formes peuvent être dessinées avec l'encre de Premier-plan, et les formes dessinées sur les pixels avec des encres protégées ne les dissimuleront en aucun cas. Les rectangles, les triangles, etc... sont composés de segments de lignes de la largeur d'un seul pixel.

Prenons un exemple : pour dessiner un triangle, actionnez le Menu des Formes, puis cliquez sur l'option "Triangle". Déplacez le curseur sur l'écran puis appuyez sur la touche "Sélectionne" trois fois pour définir les trois angles du triangle.

Les rayons sont des segments de lignes partant d'un seul point central, le premier point défini.

Un cercle se dessine en appuyant sur "Sélectionne" une première fois pour définir le centre, puis une seconde fois pour déterminer un point sur la circonférence. Une ellipse peut être dessinée de la même façon — en appuyant sur "Sélectionne" une première fois

pour définir le centre, puis une deuxième fois pour préciser les dimensions (pensez y en définissant le centre et l'angle de la case contenant l'Ellipse).

Une méthode similaire est employée pour le dessin des Sphères et des Ellipses pleines et pour le tracé extérieur des Cercles et des Ellipses. Le remplissage s'effectue avec l'encre de Premier-plan alors utilisée. Vous pourrez remarquer que les Cercles et les Ellipses sont dessinées sur toute la Page-Ecran, y compris sur les trois lignes à priori invisibles.

Vous pouvez dessiner de nombreuses formes sans qu'il soit pour autant nécessaire d'en actionner le Menu. ADVANCED ART STUDIO reste en Mode "Formes" jusqu'à ce que d'autre chose ait été sélectionnée.

Des formes peuvent être dessinées "Elastiquement". Une forme élastique bouge avec le curseur. S'agrandissant et se contractant si nécessaire. Appuyez sur "Sélectionne" fixera le sommet d'une forme élastique à tout jamais. Cela vous permettra de donner sa position correcte à une forme avant même de l'y engager. Pour tracer une forme élastique, basculez l'interrupteur "Elastic" sur marche, avant de sélectionner l'une des options "Forme". Notez que le tracé d'une forme élastique peut être interrompu en appuyant sur la touche ESC.

ANNEXE 1

PARAMETRES D'IMPRIMANTE REDEFINISSABLES

Certaines imprimantes ne figurant pas dans la liste du Menu Impression ont été prévues dans le progiciel ADVANCED ART STUDIO. Ce système a été amélioré par un fichier de paramètres, qui est stocké sur la disquette de copie du programme (n'utilisez pas la copie du master). Quand le logiciel ADVANCED ART STUDIO est lancé, il recherche le fichier des paramètres sur la disquette, et le charge s'il existe. Il doit s'agir d'un fichier en binaire de 29 octets s'appelant "PRINTER.DEF", il peut être sélectionné en validant l'option "Redéfinissables". Pour éventuellement plus de détails sur les fichiers de paramètres pour votre imprimante. Consultez son d'utilisation.

Veuillez noter que dans les prochaines copies protégées d'ADVANCED ART STUDIO seront intégrés des fichiers d'imprimantes ; par conséquent le fichier de paramètres d'imprimante sur la disquette de sauvegarde perdra toute son utilité.

Le fichier de paramètre peut être créé en assembleur, ou avec un court programme en BASIC, pour lesquels, par exemple il existe respectivement l'imprimante compatible EPSON et l'AMSTRAD DMP-1 (voir ci-dessous).

Le premier octet du fichier des paramètres est un indicateur ; le bit 0 de cet octet est mis à zéro si le fil de connexion supérieur de l'imprimante est contrôlé par le bit fort (m.s.b) des octets de données qui lui sont transmis, ou mis à un s'il est contrôlé par le bit faible (l.s.b.). Pour la plupart des imprimantes, le m.s.b. Bit 1 de l'octet indicateur est mis à zéro pour les imprimantes Epson, ou mis à un pour les imprimantes spécialement conçues pour les ports Centronics (tel que l'Amstrad DMP-1).

Les huit octets suivants dans le fichier représentent une série de codes de contrôle communiquée à l'imprimante dès le début de la copie de l'écran. L'une des particularités de ces codes de contrôle est de pouvoir régler l'espacement correct sur une ligne (un espacement de 7 points).

Les deux octets suivants représentent le nombre total de points sur une page d'imprimante en mode d'intensité simple, l'octet inférieur en priorité. Si votre imprimante dispose d'un seul mode graphique, ces deux octets seront égaux à zéro. Les huit derniers octets sont des codes de contrôle permettant de sélectionner un Mode de densité double. Des codes de contrôle devraient s'allonger sur la gauche avec des suites de zéros. La distinction entre imprimante de la marque Epson et celles 7 bits demande quelques

éclaircissements. On peut régler les imprimantes Epson en mode graphique en envoyant une séquence de contrôle telle que "ESC K " suivi du nombre d'octets des données graphiques (nombre de points) par ligne. Ce chiffre est toujours supérieur à 255, aussi doit il être communiqué en deux octets, l'octet inférieur tout d'abord, puis l'octet supérieur. Avec une densité simple de résolution de 480 points par ligne, on obtient les chiffres 224 et 1. L'octet 224 ne peut pas être transmis par le port parallèle de 7 bits du CPC 6128. Pour résoudre ce problème.

ADVANCED ART STUDIO répartit les lignes de pixels en groupes de 127 octets maximum (127 étant le plus grand chiffre en 7 bits). ADVANCED ART STUDIO fait aussi précéder chaque groupe des codes de contrôle appropriés, par conséquent, il n'est pas nécessaire que les 2 octets pour le nombre de points fassent partie de la série des codes de contrôle dans le fichier de paramètre Epson.

D'autre part, grâce à un habillage tour de passe-passe, la DMP 1 a été conçu de façon à ne pas devoir recourir à un huitième de bit. Elle peut transmettre une ligne complète avec seulement une série de codes de contrôle au début.

Pour ces marques d'imprimantes le nombre d'octets de données par ligne devraient être rétabli dans la série des codes de contrôle (17 bit) du fichier des paramètres.

ANNEXE 2

FICHIERS SUR LE MASTER

Sur la copie du master d'ADVANCED ART STUDIO se trouvent plusieurs exemples de graphismes, caractères, modèles, pinceaux, et une bibliothèque de fenêtres.

GRAPHISMES

RAYTRACE	Une illustration des techniques de mise en valeur.
FANTASY	Un fond de paysage pour un exemple de bibliothèque de fenêtres.
CYCLEDDEM	Une illustration du cycle de couleurs, chargez cette image et sélectionnez l'option CYCLE à partir du Menu Palette.

CHAINES DE CARACTERES

MODELE DE REMPLISSAGE

Il en existe deux sortes :

PATTERNS 0	Cette série de modèles est conçue pour une utilisation en Mode 0, et fait appel à la palette par défaut.
PATTERNS 1	Cette gamme de modèle a été spécialement conçue en monochrome et n'a recours à aucune couleurs matérielle. Au lieu de cela, les couleurs de Premier-Plan et de Fond alors sélectionnées sont employées en permanence.

MODEELES DE PINCEAUX

BRUSHES 0	Ces pinceau sont constitués à partir du fichier PATTERNS 0.
BRUSHES 1	Il s'agit de simples pinceaux employant les couleurs de Premier-Plan et de Fond alors sélectionnées.

ANNEXE 3

EXEMPLE DE TRAVAIL

BIBLIOTHEQUE DE FENÊTRES

La bibliothèque de fenêtres contient un certain nombre d'éléments graphiques pré-dessinés qui peuvent être utilisés pour créer une image très rapidement et facilement. Les sections d'images que vous pourrez trouver pourront être utilisées pour créer une scène fantaisiste, en utilisant l'image FANTASY comme backdrop. (7)

CLOUD	DOORQ	DRAWBRID
FLAG	MOAT	MOON
WALL	WINDOW	

Vous pourrez également disposer de l'image Raytrace qui peut alors être appelée et utilisée comme "un Pinceau". Son fichier fenêtre s'appelle GLOBE.

EXEMPLE EN ASSEMBLEUR

PARAMETRE POUR LES IMPRIMANTES EPSON

DEFB 0 : top wire = m.s.b.
DEFB 27 : codes de contrôle pour définir un espacement de lignes de 7/72eme de pouce
DEFB 65
DEFB 7
DEFB 0
DEFB 0
DEFB 0
DEFB 0
DEFB 0

DEFW 480 : nombre de points en Mode simple densité

DEFB 0 : code de contrôle pour passer Mode simple densité
DEFB 0
DEFB 0
DEFB 0
DEFB 0
DEFB 0
DEFB 27
DEFB 75

DEFW 960 : nombre de points en Mode double densité

DEFB 0 : codes de contrôle pour passer en Mode double densité
DEFB 0
DEFB 0
DEFB 0
DEFB 0
DEFB 0
DEFB 27
DEFB 75

EXEMPLE EN BASIC

```
10 REM Paramètre pour la DMP 1
20 FOR a+32768 to 37268 + 28
30 READ b
40 POKE a,b
50 NEXT
60 SAVE printer.def“,b,32768,29
100 DATA 3,0,0,0,0,0,0,0
110 DATA 224,0,0,0,0,27,75,3,96
120 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0
```

ANGLAIS

A

Arrow boxes

B

Background

Back-up store

Binary

Bold

Bold print

Border

Boundary

Brushes

C

Caps-look

Capture font

Catalogue

Centre

Change colour

Circles

Circumference

Clear

Clear character(s)

Clear screen

Clear window

Clicking

Colour palette

Colours

Compressed

Cont. Line

Control codes

Coordinates

Copy ROM

Cross-hair

Cursor

Cut and paste

D

Define window

Diameter

Discs

Dot matrix printer

INDEX

FRANÇAIS

cases fléchées.

fond.

copie de sauvegarde

binaire.

gras.

impression en gras.

bord, bordure, avoisiner.

limite.

pinceaux.

mettre en capitale.

saisir un caractère.

catalogue.

centrer, centre.

changer la couleur.

cercles.

circonférence.

effacer, supprimer.

effacer un caractère(s).

effacer un écran.

effacer une fenêtre.

cliquer, valider.

palette de couleur.

couleurs.

comprésser, condenser.

codes de contrôle.

coordonnées.

copier ROM.

en forme de croix.

curseur.

couper et coller.

définir une fenêtre.

Diamètre.

disquette.

imprimante matricielle à points.

ANGLAIS

Double density
Dump screen
Dump window

E

Edit
Edit brush
Edit texture
Elastic
Ellipse
Erase
Erasers
Exclude inks

F

Files
Fill
Filled Circles
Filled ellipses
Fill, solid
Fill, texture
Flag
Flip character(s)
Flip window
Flow rate
Font
Foreground

G

Grey-scale
Grid
Grid-lock

H

Hard-copy
Hexadecimal
Hight-light

I

Icons
Ink
Input devices
Inverse
Invert character(s)
Invert window

J

Justify

K

Keyboard

L

Last window
Line feed
Lines
Load file
Logical colour

FRANÇAIS

intensité double.
vidage de mémoire écran.
vidage de mémoire de la fenêtre.

éditer.
éditer un pinceau.
éditer une texture, une structure.
élastique.
ellipse.
effacer, gommer.
gomme.
exclure des encres.

fichiers.
remplir.
sphères.
ellipses pleines.
remplir d'une couleur unie.
remplir d'une texture.
indicateur.
basculer un caractère.
basculer une fenêtre.
taux de diffusion.
caractère(s), jeux de caractères.
au Premier-Plan.

échelle de dégradés gris.
grille.
verrouillage de la grille.

copie en clair ; support.
hexadécimale.
mettre en valeur

icônes.
encre.
dispositifs d'entrées.
inverse.
inverser les caractères.
inverser une fenêtre.

justifier, aligner (des lignes par exemple).

clavier.

dernière fenêtre.
interligne.
lignes.
charger un fichier.
couleur "logique".

ANGLAIS

M

Magnifying glass

Mask

Menu bar

Merge

Merge file

Merge window

Miscellaneous

Mode

Mousse

Multiple

Multiply

N

Null brush

Null texture

O

Overfill

Over, overwrite

P

Paint roller

Pan

Paper

Parameter file

Paste mode

Patterns

Pens

Physical colours

Points

Printers

Protect inks

Pseudo inks

Pull down menus

Punctuation

R

Rays

Rectangles

Redo

Re-scale window

Rotate character(s)

Rotate window

S

Save file

Screen mode

Scroll

Scroll catalogue

Scroll character(s)

Scroll font

Scroll screen

Set inks

Sideways

Single density

FRANÇAIS

loupe.

masque.

barre de menu.

fusionner.

fusionner des fichiers.

fusionner des fenêtres.

divers.

mode.

souris

multiple.

multiplier.

pinceau nul.

texture nulle.

couvrir d'un remplissage.

recouvrir. Ecrire par recouvrement.

rouleau à peinture.

panoramique.

papier.

fichier de paramètres.

mode "colle".

modèles.

stylos.

couleurs "physiques".

points.

imprimantes.

protéger des encres.

pseudo-encres, fausses encres.

menus déroulant.

ponctuation.

rayons.

rectangles.

refaire.

rééchelonner une fenêtre.

faire pivoter un caractère.

faire pivoter une fenêtre.

sauvegarder un fichier.

mode écran.

faire défiler vers le haut, le bas, à droite, à gauche.

faire défiler un catalogue.

faire défiler caractère(s).

faire défiler l'écran.

sélectionner une touche.

mettre des encres.

oblique de côté.

densité simple.

ANGLAIS

S suite

Smear

Snap

Solid fill

Spray cans

Stipple

Swap inks

Switches

T

Tesselated

Texture

Triangles

U

Undo

User-defined

Graphics

V

Version number

View screen

W

Wash

Wash texture

Worked example

Window

Z

Zoom

FRANÇAIS

tâcher.

claquement, claquer.

remplissage uni.

aérosols.

pointillés.

échanger d'encre.

interrupteurs.

en mosaïque.

texture, structure.

triangles.

défaire.

graphismes redéfinis.

oblique, de côté.

numéro de version.

visualiser la page-écran.

badigeonner avec une couleur.

badigeonner une texture.

exemple de travail.

fenêtre.

faire un zoom, rapprocher.